Nexus — Elemento: Toggle

¿Qué es?

Toggle es un componente de tipo Form. Muestra un interruptor (switch) con una etiqueta al lado, típicamente usado para valores de sí/no o activar/desactivar una opción. Al arrastrarlo al lienzo viene con un ejemplo precargado (etiqueta “Toggle label”, apagado por defecto).




Propiedades

Al seleccionar Toggle en el lienzo, el panel derecho muestra “Properties of Toggle”, organizado en tres pestañas: Content, Style y Behavior.

- **Component ID:** identificador único del componente, autogenerado (ej. comp_f00118cf).
- **Visibility → Hidden on load:** casilla para que el componente esté oculto al cargar la pantalla. Puede mostrarse luego mediante una acción de tipo Show.
- **Selector S / M / L:** ajusta el tamaño de visualización del panel de propiedades.

Pestaña Content:


- **Label:** texto de la etiqueta que acompaña al interruptor (ej. “Toggle label”).
- **On by default:** casilla que define si el interruptor arranca activado al cargar la pantalla.
- **Required:** casilla que marca el campo como obligatorio (por ejemplo, dentro de un formulario).
- **Disabled:** casilla que deshabilita el interruptor, impidiendo que el usuario lo accione.



Pestaña Style:


- **Sizing:**
  - **Width (columns):** ancho del componente, medido en columnas (ej. 3).
  - **Height (rows):** alto del componente, medido en filas (ej. 2).
  - Nota del propio panel: la pantalla es una grilla de 12 columnas; el ancho no puede superar las 8 columnas en esa posición, y el alto puede crecer libremente ya que la pantalla tiene scroll.

- **Custom Class:** clase CSS personalizada.
- **Custom Style:** CSS personalizado aplicado directamente a este componente.



Pestaña Behavior:

- **Events & Actions:** sistema para definir comportamientos interactivos. Ver documentación aparte: [Nexus — Events & Actions]() .
- **Delete Component** (ícono de papelera, arriba): elimina el componente del lienzo.



Ejemplo de uso

Un uso típico de Toggle es activar o desactivar una opción de configuración, por ejemplo “Recibir notificaciones por email”. Se cambia el Label por ese texto, y si se quiere que la opción esté activada apenas carga la pantalla, se marca “On by default”. El valor actual del toggle (encendido/apagado) puede luego usarse en otros componentes o acciones mediante su referencia ($comp.comp_f00118cf, ver documentación de Reference).

