

Enviar Tecla

Desktop \ **Enviar Tecla**

Envía texto o una tecla especial a la ventana que está en focus, solo se elige una de las dos opciones.

Datos de entrada	Descripción	Ejemplo
Texto	Texto a escribir	
Tecla especial	Tecla especial a enviar	ENTER
Repetir	Cantidad de veces a repetir	1
Imagen de ejemplo		



Para poder iterar varias veces la misma tecla, la sintaxis es la siguiente: **{KEY 5}**, donde “**KEY**” es lo que se quiere enviar, y “**5**” la cantidad de veces, se puede utilizar cualquier letra y las siguientes teclas (key):

KEY	CODE
BACKSPACE	{BACKSPACE}, {BS} or {BKSP}
BREAK	{BREAK}
CAPS LOCK	{CAPSLOCK}
DEL or DELETE	{DELETE} or {DEL}
DOWN ARROW	{DOWN}
END	{END}
ENTER	{ENTER} or ~
ESC	{ESC}
HELP	{HELP}
HOME	{HOME}
INS or INSERT	{INSERT} or {INS}
LEFT ARROW	{LEFT}
NUM LOCK	{NUMLOCK}
PAGE DOWN	{PGDN}
PAGE UP	{PGUP}
PRINT SCREEN	{PRTSC}
RIGHT ARROW	{RIGHT}
SCROLL LOCK	{SCROLLLOCK}
TAB	{TAB}
UP ARROW	{UP}
F1	{F1}
F2	{F2}

F3	{F3}
F4	{F4}
F5	{F5}
F6	{F6}
F7	{F7}
F8	{F8}
F9	{F9}
F10	{F10}
F11	{F11}
F12	{F12}
F13	{F13}
F14	{F14}
F15	{F15}
F16	{F16}

□Nota:

Si necesitamos la [tecla contextual](#), la instrucción es la siguiente: {VK_APPS}
Para más información sobre combinaciones de tecla,
revisar <https://pywinauto.readthedocs.io/>

Video de Curso RPA comando Enviar Tecla