

Studio Rocketbot – Pestaña variables

La pestaña variables en Studio te permite crear, modificar y organizar las variables del robot.

Acciones

#	Name	Data	
☐ 1	path	C:/Users/rocket/Documents/data.xlsx	    
Credentials			 
☐ 1	password	*****	    
☐ 2	user	user@rocketmail.com	    
Keys			 
☐ 1	secret	gAAAAABmWLvHajjfoh7swcQ9ouoQpOkWsNbPJzEA2-sll0BmW-... Expand (20 more)	    

Secciones	Descripción
Desactivar ()	Indica si la variable está activa o no. Si la casilla está marcada, el robot asumirá que la variable no debe ser usada
Nombre	Nombre de la variable
Datos	Contenido de la variable en el momento que se observa
Limpiar ()	Vacía o vuelve al valor por defecto de la variable
Eliminar ()	Elimina la variable de la lista de variables pero no de los comandos que la utilicen
Editar ()	Muestra el modal para editar la variable
Copiar ()	Copia al portapapeles el contenido de la variable o las variables si hay más de una seleccionada
Exponer ()	Convierte la variable a una variable expuesta o variable de entrada. Para más información, ir Expose

Crear variables

Para crear una nueva variable para tu robot, debes dar click en el botón (+) verde y completar los datos de la ventana emergente

Robot: newbot



Name

Type

Variable category

General

☒ Default value

Default value

Data

☒ View raw ☐ View JSON

Add

Cancel

Campo

Descripción

Nombre	Nombre único de la variable. Obligatorio. El nombre no puede repetirse en el mismo robot y solo puede contener caracteres alfanuméricos o guiones
Tipo	Permite elegir como manejar la visualización de la variable. Opcional. Las opciones disponibles son: – General – Password: Modificará el input a tipo password para ocultar los datos – File: Modificará el input a file para poder seleccionar archivos fácilmente – Folder: Modificará el input a tipo folder para poder seleccionar carpetas – Encrypted: Encriptará los datos para que no vuelvan a ser visibles
Categoría	Categoría en donde se agruparán las variables. Opcional. Si el nombre de la categoría no existe, se creará un nuevo grupo
Valor Default	Valor por defecto que se asignará cuando se limpien los datos. Opcional. Si la casilla no está marcada, el valor por defecto será vacío Cuando se de click en alguno de los botones para limpiar los datos, en lugar de vaciar la variable, se asignará el valor plano por defecto, si la variable es de tipo encrypted, no la encriptará

Campo**Descripción**

El valor que contiene la variable en el momento de crearse.
Opcional.

Dato

A diferencia del campo default, acá se ve el valor de la variable en un estado puntual y si algún comando la modifica, no puede volver al estado inicial.