

Saturn Studio – Credencial Nubox



Para integrar **Nubox** con **Saturn Studio**, es fundamental configurar correctamente las credenciales que permiten el acceso a la API de Integraciones. Este proceso asegura que el robot opere en el entorno adecuado (pruebas o producción) con los permisos de partner autorizados.

1. Ambientes y URLs Base (baseUrl)

Para el desarrollo de su automatización, dispondrá de dos ambientes principales. La **baseUrl** que utilice dependerá de la fase de su proyecto:

- **Ambiente de Certificación (Pruebas/UAT):** Destinado exclusivamente a pruebas y validaciones durante la etapa de desarrollo. Permite realizar operaciones sin afectar datos reales.
 - **URL:** Es entregada por el equipo de soporte al momento de solicitar las credenciales de prueba.

- **Ambiente Productivo:** Entorno para operar con transacciones reales y clientes finales. Se debe utilizar únicamente cuando la integración haya sido completamente probada y certificada en UAT.
 - **URL:** Entregada junto con las credenciales definitivas.

Saturn Studio – Credencial Nubox

Nubox es una plataforma de software basada en la nube que ofrece soluciones de contabilidad, facturación electrónica y gestión empresarial para pequeñas y medianas empresas en América Latina. Para integrar este servicio con **Saturn**

Studio, es necesario configurar las credenciales correspondientes según el ambiente de trabajo (Pruebas o Productivo).

1. Ambientes y URLs Base (baseUrl)

La **baseUrl** a utilizar dependerá de la fase de su proyecto:

- **Ambiente de Certificación (Pruebas/UAT):** Entorno destinado a validaciones durante el desarrollo donde se opera sin afectar datos reales.
 - **Disponibilidad:** Lunes a viernes, de 11:00 AM GMT a 00:00 AM GMT.
 - **URL:** Entregada por soporte técnico al solicitar las credenciales de prueba.

- **Ambiente Productivo:** Entorno para transacciones reales y clientes finales.
 - **URL:** Entregada una vez habilitada la cuenta productiva.

2. Obtención de Credenciales

Ambiente de Certificación (UAT)

Para obtener estas claves iniciales, siga estos pasos:

1. Envíe un correo a **soporte@nubox.com**.
2. Solicite las **credenciales de la API de Integraciones para el ambiente de pruebas (UAT)**, indicando el nombre de su empresa y un contacto principal.
3. Recibirá el **Token del Partner (Authorization)**, la **API Key de la Empresa Cliente (X-Api-Key)** y el **Host/BaseUrl**.

Ambiente Productivo

Una vez que el equipo de soporte habilite su cuenta y el acceso a la plataforma de Factura y Administración, proceda de la siguiente manera:

1. **Acceso:** Ingrese a su cuenta de Factura y Administración, haga clic en el icono del **engranaje** y entre al módulo de **Integraciones & API**.
2. **Inicio:** Haga clic en el botón **“Iniciar”** dentro de la sección de API.
3. **Selección de integración:** Elija una de las dos opciones disponibles:
 - **A través de partners:** Si un tercero realiza su integración, seleccione **“A través de una empresa asociada a Nubox”**, elija al partner del listado y presione **Generar Credenciales**. Su partner podrá visualizar las claves automáticamente.
 - **Integración independiente:** Si usará las credenciales por cuenta propia, seleccione **“Directamente con Nubox (por mi cuenta, sin empresa asociada)”** y presione **Generar Credenciales**.
4. **Finalización:** Tras el mensaje de éxito, las credenciales a utilizar se mostrarán en pantalla.

3. Configuración en Saturn Studio

Una vez recibida la información, complete el formulario de credenciales en Saturn Studio con los siguientes parámetros:

Parámetro	Descripción	Ejemplo
Base URL	La URL (Host) entregada por soporte para el ambiente correspondiente.	https://api.nubox.com/certificacion
Token	El Token del Partner que lo identifica como integrador autorizado.	Token_Secreto_Partner
API Key	La X-API-Key de la empresa cliente sobre la cual se realizarán las acciones.	Clave_Empresa_Cliente

Validación de conexión: Tras ingresar los datos, debe hacer clic en el botón **“Check”** para verificar que las claves y la URL son correctas antes de guardar la configuración.

Guia oficial de Nubox <https://developers.nubox.com/api-docs>